การSet ค่าขนาดกระดาษ และการ Set ค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์

- การ Set ค่าขนาดกระดาษ
- 1. ไปที่ Start --> Setting-->Printers and Faxes



2. จะปรากฎหน้าจอดังรูป

hinters and Faxes				×
File Edit View Favorites	Tools Help			¥ **
Address 🍋 Printers and Faxes	0			💌 🛃 Go
Printer Tasks Add a printer Set up faxing	Epson LQ-580 ESC/P 2 Ready Microsoft Office Document : Togo Witter	HP CL3 4700 PCL6 Ready PDFCreator Ready	HP Laser 3ct 1950 PCL 6 0 Ready	
See Also	*	~~~		
 Troubleshoot printing Get help with printing 				
Other Places	*			
Control Panel Scanners and Cameras My Documents My Pictures My Computer				
Details	*			

- Sobects 🖉 Start 🕞 🛄 🗒 🥞 🍘 🖉 👋 🤎 🛫 INGENECO... 198 Seconde Ad... 💭 Extrany 👔 Antikers... 🖓 Printers a... 📱 💷 😓 🔗 🏘 😓 🎙 🕼 🤌 1945
- 3. คลิกขวาที่บริเวณสีขาว และเลือก Server Properties ดังรูป

Epsor 0 Read	n LQ-580 ESC/P 2	HP CLJ 4700 P 0 Ready	CL 6	HP Lase 0 Ready	rJet 4350 PCL 6	
Micros Image	soft Office Document	PDFCreator U Ready	View Arrange Icons B Refresh Paste Paste Shortcut Undo Delete Add Printer Server Propertil Set Up Faxing) 3y Ctrl+Z es		

4. จะปรากฎหน้าจอและให้กำหนดค่าดังรูป

👆 Pr	int Serve	r Properties			? ×
For	ns Ports	Drivers A	dvanced		
<u>E</u> o	rms on: D	ом			
10)x11				Delete
11	x17				Save Form
	2811			<u> </u>	
Ec	im name:	7*7			4.2
		1			
	<u>C</u> reate a	new form			4.1
De me	efine a nev easuremen	v form by editin ts. Then click	g the existing name Save Form.	and	
	·				
	om descri	poon (measure	mentsj		
	Units:	⊂ <u>M</u> etric	c <u>E</u> nglish	4.3	
	Paper si	ze:	Printer area margi	ns:	
	<u>W</u> idth:	7.00in	<u>L</u> eft: 0.00in	<u>I</u> op: 0).00in
4.4	<u>H</u> eight:	7,00in	<u>Right:</u> 0.00in	Bottom:).00in
			ОК	Cancel	Apply

คลิก Create a new form

พิมพ์ชื่อที่ Form name เป็น <u>7*7</u>

ที่ Units เลือก เป็น English

กำหนด Paper size Width : 7.00 in , Height : 7.00 in

5. กด**ปุ่ม Save Form** ดังรูป และกดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าจอ Print Server Properties

🍓 Print Server Properties 📃 🙁 🔀
Forms Ports Drivers Advanced
Eorms on: DOM
16K <t< td=""></t<>
Form name: 7*7
I <u>L</u> reate a new form
Derine a new form by editing the existing hame and measurements. Then click Save Form.
Form description (measurements)
Units: C <u>M</u> etric © <u>E</u> nglish
Paper size: Printer area margins:
<u>W</u> idth: 7.00in <u>L</u> eft: 0.00in <u>I</u> op: 0.00in
Height: 7.00in Bight: 0.00in Bottom: 0.00in
Close Cancel Apply

- การ Set ค่าขนาดกระดาษ
- 1. คลิกขวาที่เครื่อง Printer ที่ต้องการใช้สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ เลือก Properties



g Useger de propertes d'en sectes cens. 19 Start 🕼 🗊 🗐 🚍 🖉 🥥 🕷 🤎 📽 DEGRA... 🙀 Remote... 🏠 Elprarto 🏚 Altalia... 🖏 Printer... 📓 Docume... 👔 🗐 🚺 😓 🔗 🎆 🖏 🗐 🗃 🖉 19:53

2. ไปที่ Tab Device Setting เลือกกระดาษจาก Manual Paper Feed: เป็น 7*7



3. ไปที่ Tab General กดปุ่ม Printing Preference

Epson LQ-580 ESC/P 2 Properties	<u>?</u> ×
General Sharing Ports Advanced Device Settings	
Epson LQ-580 ESC/P 2	
Location:	
Comment:	
Model: Epson LQ-580 ESC/P 2	
Features	
Color: No Paper available:	
Double-sided: No A4] [
Staple: No	
Speed: 8 ppm	
Maximum resolution: 360 dpi	1 E
Printing Preferences	
OK Cancel App	ıly

4. จะปรากฎหน้าจอให้เลือก Tab Paper/Quality และกดปุ่ม Advance



5. Paper Size เลือก กระคาษ เป็น 7*7 ดังรูป จากนั้น กคปุ่ม OK



6. จากรูปให้กค**ปุ่ม Apply** และกค**ปุ่ม OK** เพื่อออกจากระบบ

Epson LQ-580 ESC/P 2 Properties						
General Sh	General Sharing Ports Advanced Device Settings					
	Epson LQ-580 ESC/P 2					
Location:						
<u>C</u> omment:						
M <u>o</u> del:	Epson LQ-580	DESC/P 2				
Features-						
Color: No		Paper av	ailable:			
Double-sid	ded: No	7*7		<u> </u>		
Staple: No	D	A4				
Speed: 8	Speed: 8 ppm					
Maximum resolution: 360 dpi						
Printing Preferences Print Lest Page						
		ОК	Cancel	Apply		